

Backup Cronapp

O Backup do Cronapp é uma proteção extra para o seu projeto e é dividido entre o backup **Manual** e o **Automático**. No Manual, o usuário precisa ir até o gerenciador de backup e realizar a cópia do seu projeto; já no automático, a própria IDE realiza cópias diárias do seu projeto.

Backups automáticos ficam armazenadas por um período de **15 dias** e após isso ele será excluído, já os backups manuais não possuem prazo para exclusão automática.

Ambas as formas criam cópias do seu projeto na nuvem, com acesso exclusivo da conta vinculado ao projeto.

Importante

Lembramos que o Cronapp não se responsabiliza pelos dados do usuário. O Gerenciador de Backups e o Backup Automático são funcionalidades que têm o intuito de trazer mais segurança, mas não sobrepõem a necessidade do uso de ferramentas de controle de versão, como por exemplo, o GIT, ou backups manuais do seu projeto, através do download do código-fonte.

Nesta Página

- [Backup automático](#)
- [Gerenciador de backups](#)
- [Backup manual](#)

Backup automático

No último passo da criação de um projeto é exibido um pop-up (Figura 1) perguntando se você **deseja habilitar o backup automático do projeto**.




Figura 1 - Popup para habilitar backup automático

Caso negue o pop-up do backup automático, é possível habilitá-lo novamente através das configurações do projeto. Na aba **Geral** da Janela de **Configurações do Projeto** habilite a opção **Backup Automático**. O acesso a janela de configurações pode ser por três caminhos:

1. Menu do sistema **Projeto > Configurações** (Figura 2);
2. Opção **Configurações** do menu de contexto na raiz da árvore de arquivos;
3. Em **app.config** dentro do diretório **config** na árvore de arquivos.




Figura 2 - Habilitar backup automático na janela de configurações

Gerenciador de backups

A janela do gerenciador de backups exibe a lista de todos os backups (manuais e automáticos) de seus projetos. Para abrir, acesse o **botão do menu do sistema** e clique em **Ferramentas > Gerenciador de Backups** (Figura 3).




Figura 3 - Gerenciador de backups

Em cada backup é exibido (Figura 3):

- **Data de criação do backup.**
- **Data de expiração:** quando o backup será excluído (ativo somente para os backups automáticos).
- **Nome do Projeto.**
- **Nome do Backup.**

e possui os ícones de ações:

1. Apaga o backup.
2. Faz o download do backup em formato .zip.
3. Restaura o backup na IDE.

Backup manual

Existem dois caminhos para fazer backup manualmente:

1. Botão do menu do sistema **Ferramentas > Gerenciador de backups** (Figura 3) e clique em **Fazer backup**;
2. Opção **Fazer backup** do menu de contexto na raiz da árvore de arquivos, que irá requisitar um nome para o backup assim que for clicado.

Caso não informe um nome para o backup, será criado com o nome padrão: Backup <DATA> - <HORA>