Nova função para gerar log de mensagens/erros/avisos da aplicação

Nova função (Servidor) que gera log da aplicação de acordo com a configuração em arquivos ou na saída do console. Por padrão, o log é exibido na saída do console.

Parâmetros:

1. **Categoria**: Chave de referência dessa mensagem de log. Normalmente é o nome do bloco.
2. **Nível de Log**: Determina até que nível de log poderá ser gerado. Se estiver abaixo do determinado nas configurações, o sistema não vai gerar. Valores:
    - Informação (*loga por padrão*);
    - Refinado Baixo;
    - Refinado Médio;
    - Refinado Alto;
    - Erro (*loga por padrão*);
    - Aviso (*loga por padrão*) e
    - Configuração.
3. **Mensagem de log**: Texto que deseja exibir junto com o log.
4. **Detalhe de log:** Pode ser um texto ou um objeto de exceção (erro).

Exemplo 1:



Saída exemplo 1:

```
CONSOLE DO DEPURADOR
19-Sep-2019 21:28:20.224 INFO [http-nio-28709-exec-2] cronapi.util.Operations.log Log enviado pela aplicação
2019-09-19 21:28:20.226  INFO 1123 --- [io-28709-exec-2] General                                 : Log enviado pela aplicação
```

Exemplo 2:



Saída exemplo 2:

```
19-Sep-2019 21:26:32.244 INFO [http-nio-28709-exec-7] cronapi.util.Operations.log Erro ao converter valor para número
 java.lang.NumberFormatException: For input string: "valor não numérico"
        at java.base/jdk.internal.math.FloatingDecimal.readJavaFormatString(FloatingDecimal.java:2054)
        at java.base/jdk.internal.math.FloatingDecimal.parseDouble(FloatingDecimal.java:110)
        at java.base/java.lang.Double.parseDouble(Double.java:543)
        at cronapi.Var.getObjectAsDouble(Var.java:673)
        at cronapi.conversion.Operations.toDouble(Operations.java:178)
        at blockly.Bloco$1.call(Bloco.java:26)
        at blockly.Bloco.Executar(Bloco.java:34)
        at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
        at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
```

Para configurar os níveis de log da aplicação, clique em parâmetros do sistema no menu projeto, clique em novo e efetue a configuração como segue:


Parâmetros do Sistema
Parâmetro
Valor
Perfil
Nível de Log
Informação
Todos
Informação
Refinado Baixo
Refinado Médio
Refinado Alto
Erro
OK
Cancelar
Novo